

ขั้นตอน

ตั้งแต่เริ่มต้น การติดตั้ง


Windows XP Quick PC v.94

โดย


ศรบุ๊ค

ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น การติดตั้ง Windows XP Quick PC v.94


เริ่มต้น โดยการเสียบให้บูตเครื่องจาก CD-Rom Drive ก่อน โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกลำดับการบูต ให้เลือก CD-Rom Drive เป็นตัวแรกครับ




ทำการปรับเครื่อง เพื่อให้บูตจาก CD-Rom ก่อน จากนั้นก็บูตเครื่องจากแผ่นซีดี Windows XP Setup โดยเมื่อบูตเครื่องมา จะมีข้อความให้กด Enter เพื่อบูตจากซีดีครับและเลือก ข้อสองครับ ก็เคาะ Enter



ตอนนี้เรานั่งดูอย่างเดียวนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนครับผม




โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและเช็คข้อมูลอยู่พักนึง รอจนขึ้นหน้าจอถัดไปครับ




เข้ามาดูหน้าจอสอบถาม ให้ล้างฮาร์ดดิส


ขั้นตอนนี้เสนอแนะให้ล้างหรือ Format ให้ กด D เพื่อทำการ Delete Drive C




เครื่องจะสอบถามว่า จะทำการ Delete ไซ่หรือเปล่าถ้าไซ่ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเครื่องดำเนินการต่อ




ถามย้ำอีกครั้งว่า จะ Delete ไซ่หรือเปล่า ให้กด L




เครื่องทำการ Delete Drive C เรียบร้อย ต่อไปต้องสร้าง Partiiion ใหม่ ให้กด C




แบ่งขนาด Partiiion เท่าเดิมครับ กด Enter




เลือกชนิดของระบบ FAT ที่จะใช้งานกับ Windows XP หากต้องการใช้ระบบ NTFS ก็เลือกที่ข้อบน แต่ถ้าจะใช้เป็น FAT32 ให้เลื่อนมาแถว 2 แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไปโปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งต่าง ๆ ก็รอไปเรื่อย ๆ ครับ เสนอแนะนะครับ ให้ใช้ระบบ NTFS ครับ ให้เลือกข้างบนสุดเลยครับ




เครื่องจะทำการ Format Drive C รอครับรอ




เริ่มต้น Copied รอเช่นกันครับ




เริ่มสู่หน้าจอ Setup copies files อยู่เฉยๆครับ




รอให้โปรแกรมทำเองครับ




รอเช่นกันครับ



เข้าสู่หน้าจอ Windows ช่วงเวลานี้ เราสามารถปล่อยให้เครื่องทำงานเองโดยเราไปทำอะไรก่อนก็ได้ครับ




เครื่องทำการลง Windows XP ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ครับ




ให้เลือก ตึก Not right now และ กด Next




ให้กด Skip และกด Next



ให้คลิกเลือก No not at this time และกด Next



ตั้งชื่อ ตามใจชอบครับ และกด Next




เสร็จเรียบร้อยครับฝีมือเราเองคับมือหน้อยคับไม่ต้องเสียเงินให้ร้าน กด Finish




หน้าจอ Windows XP ใหม่ของเรา



เครื่องกำลังลงโปรแกรม เสริมบางอย่างอยู่ครับ กรุณารอสักครู่



ปรากฏตัวแล้วครับ Windows XP Service 2 ลงด้วยตัวเอง ภูมิใจหรือเปล่าครับ



เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนี่คือหน้าตาแรกของระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional Service 2 ครับ ต่อไปก็เป็นการปรับแต่ง และการลง Driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยต่อไป ขอแสดงความยินดีด้วยใจนะครับ ต่อไปไม่ต้องเสียให้ร้านอีกต่อไป

“เกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีเอาไว้ จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้”

(อ.หนู กัณภัย)

โชคดีครับ ด้วยความปรารถนาดีครับ

ครูป๊อด